Uitgavenotities

openSUSE Leap is een vrij en op Linux gebaseerd besturingssysteem voor uw pc, laptop of server. U kunt op het web surfen, uw e-mailberichten en foto's beheren, kantoorwerk doen, video's of muziek afspelen en veel plezier hebben!

Publicatiedatum: 2019-03-01 , : 42.3.20190301.c6da7ab

Inhoud

1 Installatie 2

2 Systeemopwaardering 4

3 Algemeen 11

4 Meer informatie en terugkoppeling 13

De uitgavenotities zijn voortdurend in ontwikkeling. Om de laatste wijzigingen te vinden, kijk naar de online versie op https://doc.opensuse.org/release-notes. De Engelse uitgavenotities worden bijgewerkt wanneer dat nodig is. Vertaalde versies kunnen tijdelijk niet compleet zijn.

Als u opwaardeert van een oudere versie naar de Leap-uitgave van openSUSE, bekijk dan hier de vorige uitgavenotities: http://nl.opensuse.org/openSUSE:Release_Notes.

Informatie over het project is beschikbaar op http://opensuse.org.

Om bugs te rapporteren behorende bij deze uitgave, gebruikt u openSUSE Bugzilla. Voor meer informatie in het Engels, zie http://en.opensuse.org/Submitting_Bug_Reports.

1 Installatie

Deze sectie bevat installatie-gerelateerde notities. Voor gedetailleerde upgrade instructies, bekijkt u de documentatie op https://doc.opensuse.org/documentation/leap/startup/html/book.opensuse.startup/part.basics.html.

1.1 Minimale systeeminstallatie

Om er voor te zorgen dat sommige grote aanbevolen pakketten niet geïnstalleerd worden, gebruikt het patroon voor minimale installaties een ander patroon dat in conflict is met ongewenste pakketten. Dit patroon, `patterns-openSUSE-minimal_base-conflicts` kan verwijderd worden na installatie.

Merk op dat de minimale installatie standaard geen firewall heeft. Als u er een nodig hebt, installeer dan `SuSEfirewall2`.

1.2 UEFI—Unified Extensible Firmware Interface

Alvorens openSUSE te installeren op een systeem dat opstart met UEFI (Unified Extensible Firmware Interface), wordt u dringend aangeraden om te controleren op firmware-updates aanbevolen door de maker van de hardware en, indien beschikbaar, zo'n update te installeren. Een vooraf geïnstalleerde Windows 8 of later is een sterke aanwijzing dat uw systeem opstart met UEFI.

Achtergrond: Sommige UEFI-firmware heeft bugs die het laten breken als te veel gegevens naar het opslaggebied van UEFI worden geschreven. Er zijn echter geen heldere gegevens over hoeveel "te veel" is.

openSUSE minimaliseert het risico door niet meer weg te schrijven dan het noodzakelijke minimum nodig om het besturingssysteem op te starten. Het minimum betekent het aan de UEFI-firmware vertellen van de locatie van de openSUSE-bootloader. Bovenstroomse functies van de Linux-kernel, die het UEFI-opslaggebied gebruikt voor opslag van opstart- en crashinformatie (`pstore`), zijn standaard uitgeschakeld. Niettemin is het aanbevolen om elke firmware-update die de maker van de hardware aanbeveelt, uit te voeren.

1.3 UEFI-, GPT- en MS-DOS-partities

Samen met de EFI/UEFI-specificaties is er een nieuwe manier van partities maken gekomen: GPT (GUID Partition Table). Dit nieuwe schema gebruikt globaal unieke identifiers (128-bit waarden getoond in 32 hexadecimale tekens) om apparaten en typen partities te identificeren.

Bovendien staat de UEFI-specificatie ook verouderde MBR (MS-DOS)-partities toe. De Linux-bootloaders (ELILO of GRUB2) proberen automatisch een GUID voor deze ouderwetse partities aan te maken en schrijven ze naar de firmware. Zo'n GUID kan frequent wijzigen, wat opnieuw schrijven in de firmware veroorzaakt. Herschrijven bestaat uit twee verschillende bewerkingen: verwijderen van het oude item en aanmaken van een nieuw item dat de eerste vervangt.

Moderne firmware heeft een garbage-collector die verwijderde items verzameld en het voor oude items gereserveerde geheugen vrijmaakt. Er ontstaat een probleem wanneer defecte firmware dit niet verzamelt en deze items niet vrijmaakt; dit kan eindigen met een systeem dat niet opgestart kan worden.

Er omheen werken is eenvoudig: converteer de verouderde MBR-partitie naar GPT.

1.4 Bijwerkelement van grafische stack in kernel

In openSUSE Leap 42.3, wordt de opwaardering van de grafische stack tot-en-met kernelcode 4.9.x geleverd via het pakket `drm-kmp-default` in plaats van vele patches terug te brengen in de kernel zelf. Gewoonlijk wordt dit pakket automatisch geïnstalleerd bij de installatie van het BS wanneer een overeenkomend grafisch apparaat wordt gevonden in uw machine.

De KMP geeft gebruikers ook een ander voordeel: u kunt gemakkelijk terugrollen naar de 4.4.x kernelcode door eenvoudig dit pakket te deïnstalleren. Wanneer u vaak een kritiek probleem tegen komt zoals het ophangen van de GPU, probeer dan het pakket een keer te deïnstalleren zoals onderstaand getoond, start daarna opnieuw en test opnieuw:

```
zypper rm drm-kmp-default
```

1.5 Wijzigingen voor gebruikers die het Nvidia-stuurprogramma handmatig installeren

Op openSUSE Leap 42.3 moet u het pakket `drm-kmp-default` eerst verwijderen voordat u handmatig Nvidia-stuurprogramma's kan installeren met het shellscriptarchief `.run`:

```
zypper rm drm-kmp-default
```

Als u de door Nvidia geleverde RPM's installeert,zult u niet te maken hebben met dit probleem, omdat in dat geval het pakket `drm-kmp-default` automatisch vervangen is tijdens de installatie van het stuurprogramma.

Als u later besluit het stuurprogramma van Nvidia te verwijderen, zorg er dan voor het pakket `drm-kmp-default` opnieuw te installeren.

Voor meer informatie, zie https://bugzilla.suse.com/show_bug.cgi?id=1044816.

2 Systeemopwaardering

Dit gedeelte bevat aantekeningen in verband met opwaarderen van het systeem. Voor gedetailleerde instructies voor opwaarderen, bekijk het document op https://doc.opensuse.org/documentation/leap/startup/html/book.opensuse.startup/cha.update.osuse.html.

Controleer bovendien *de paragraaf "Verouderde pakketten"*.

2.1 Opwaardering vanaf openSUSE Leap 42.2

2.1.1 Verwijderde en vervangen pakketten

De volgende pakketten zijn verwijderd of vervangen vergeleken met openSUSE Leap 42.2:

- `ldapjdk`: bouwen op 42.3 mislukt.
- `libatlas3`: bouwen op 42.3 mislukt.
- `castor`: bouwen op 42.3 mislukt.
- `fontinfo`: was nooit bedoeld om als een stabiel pakket uitgegeven te worden.
- `plasma5-mediacenter`: vervallen verklaard door upstream na versie 5.7.3.

- `perl-Mojolicious-Plugin-Bootstrap3`: door ontwikkelaars verouderd verklaart, de functionaliteit is vervangen door `perl-Mojolicious-Plugin-AssetPack`.
- `qtsharp`: bouwen op 42.3 mislukt.
- `rubygem-mysql`: vervangen door rubygem-mysql2.

2.1.2 Synaptics Touchpad Driver met KDE Plasma

In openSUSE Leap 42.2 was het X11 synaptics-stuurprogramma (pakket `xf86-input-synaptics`) niet standaard geïnstalleerd (zie *de paragraaf "Het Synaptics X-stuurprogramma kan de ervaring met het touchpad onder GNOME verminderen"*). KDE Plasma biedt echter alleen beperkte opties voor configuratie voor de vervanging, libinput.

Sinds openSUSE Leap 42.3 is het pakket `xf86-input-synaptics`) geïnstalleerd samen met het KDE Plasma-bureaublad (aanbevolen door `plasma5-workspace`).

2.1.3 Wijzigingen in KDE-indexering voor bureaubladzoeken

In openSUSE Leap 42.3 indexeert het bureaubladzoeken standaard alleen bestandsnamen, niet de inhoud van bestanden.

Indexering van de inhoud van bestanden moet handmatig ingeschakeld worden, zelfs als het eerder was ingeschakeld, omdat de vorige standaard niet is opgeslagen in de configuratie. Om dat te doen, volg deze stappen:

1. Met het hoofdmenu of krunner, open *Bureaubladconfiguratie*.
2. Klik op *Zoeken*.
3. Activeer het keuzevakje *Ook inhoud van bestanden indexeren*.
4. Klik op *Toepassen*.

2.1.4 Shorewall is opgewaardeerd tot versie 5.1

In openSUSE Leap 42.3 is Shorewall opgewaardeerd tot de laatste stabiele 5.1 uitgave. Bij opwaardering zal `shorewall` en `shorewall6` de systeembeheerder waarschuwen dat een opwaardering van configuratiebestanden vereist is.

Documentatie is beschikbaar op http://shorewall.net/.

PROCEDURE 1 SHOREWALL OPWAARDEREN

1. Met root-rechten in een console-sessie, voer uit:

```
root #shorewall update -a /etc/shorewall
```

2. Pas uw configuratie aan naar de nieuwere syntax in gevallen waar het hulpmiddel dat niet voor u doet. Dit zou normaal alleen vereist zijn bij specifieke, erg complexe configuraties.

3. Verifieer en test de resulterende configuratie met:

```
root #shorewall try /etc/shorewall
```

   Als alles werkt, start uw computer opnieuw of herstart de service met:

```
root #systemctl restart shorewall.service
```



Opmerking: **shorewall6** opwaarderen

Het proces van opwaarderen voor **shorewall6** komt overeen met het proces voor **shorewall** beschreven in *Procedure 1, "Shorewall opwaarderen"*. U moet echter alle keren shorewall vervangen door shorewall6.

2.1.5 GCC 6-pakketversies komen overeen met pakketten geleverd met SLE 12 SP3

openSUSE Leap 42.2 is per ongeluk geleverd met een nieuwere versie van GCC 6 dan was geleverd met SUSE Linux Enterprise op dat moment. Dit is gecorrigeerd voor openSUSE Leap 42.3 die wordt geleverd met dezelfde versies van GCC 6-pakketten als SUSE Linux Enterprise 12 SP3.

Als GCC 6-pakketten zijn geïnstalleerd, leidt dat tot gedwongen afwaardering van pakketten bij de opwaardering van het besturingssysteem.

2.2 Opwaardering vanaf openSUSE Leap 42.1

2.2.1 Verwijderde en vervangen pakketten

De volgende pakketten zijn verwijderd of vervangen vergeleken met openSUSE Leap 42.1:

- `arista`: vervangen door `transmageddon`.
- `cadabra`: de broncode bouwt niet meer. De opvolger Cadabra 2 (http://cadabra.science/) is nog niet stabiel.
- `dropbear`: verwijderd omdat er geen relevante voordelen zijn boven `openssh`.
- `emerillon`: vervangen door `gnome-maps`.
- `gnome-system-log`: vervangen door `gnome-logs`.
- `hawk`: vervangen door `hawk2`.
- `ksnapshot`: vervangen door `spectacle`.
- `labplot`: Labplot is vervangen door zijn Qt5 versie, genaamd `labplot-kf5`. Als u opwaardeert vanaf een openSUSE Leap 42.1-installatie waarop `labplot` is geïnstalleerd, dan krijgt u het `labplot-kf5` automatisch.
- `nodejs`: vervangen door `nodejs4`.
- `psi`: vervangen door `psi+`.
- `python-moin`: vervangen door `moinmoin-wiki`. Puur een hernoeming, geen versie-opwaardering - een virtueel identieke invalvervanging.
- `ungifsicle`: vervangen door `gifsicle`.
- `xchat`: vervangen door `hexchat`.

2.2.2 `/var/cache` op een eigen subvolume voor snapshots en rollback

`/var/cache` bevat heel wat vluchtige gegevens, zoals de cache van zypper met RPM-pakketten in verschillende versies voor elke keer bijwerken. Als resultaat van opslag van gegevens die meestal overbodig en zeer vluchtig zijn kan de hoeveelheid schijfruimte die een snapshot bevat zeer snel toenemen.

Om dit op te lossen wordt `/var/cache` naar een apart subvolume verplaatst. Op verse installaties van openSUSE Leap 42.3 wordt dit automatisch gedaan. Om een bestaand root-bestandssysteem te converteren, voert u de volgende stappen uit:

1. Zoek uit wat de apparaatnaam is van het root-bestandssysteem (bijvoorbeeld, `/dev/sda2` of `/dev/sda3`):

   ```
   df /
   ```

2. Bepaal wat het ouder-subvolume is van alle andere subvolumes. Voor openSUSE 13.2-installaties is dit een subvolume genaamd `@`. Om te controleren of u een `@` subvolume hebt, gebruik:

   ```
   btrfs subvolume list / | grep '@'
   ```

   Als de uitvoer van dit commando leeg is, dan hebt u geen subvolume genaamd `@`. In dat geval kunt u mogelijk verder gaan met subvolume ID 5 die was gebruikt in oudere versies van openSUSE.

3. Koppel nu het gevraagde subvolume aan.

   - Als u een `@` subvolume hebt, koppel dat subvolume aan naar een tijdelijk aankoppelpunt:

     ```
     mount /dev/<root_device> -o subvolid=5 /mnt
     ```

   - Als u geen `@` subvolume hebt, koppel subvolume ID 5 in plaats daarvan aan:

     ```
     mount /dev/<root_device> -o subvolid=5 /mnt
     ```

4. `/mnt/var/cache` kan al bestaan en zou dezelfde map kunnen zijn als `/var/cache`. Om verlies van gegevens te voorkomen, verplaats het:

   ```
   mv /mnt/var/cache /mnt/var/cache.old
   ```

5. Maak een nieuw subvolume aan:

   ```
   btrfs subvol create /mnt/var/cache
   ```

6. Als er nu een map `/var/cache.old` is, verplaats het naar de nieuwe locatie:

   ```
   mv /var/cache.old/* /mnt/var/cache
   ```

Als dat niet het geval is, die in plaats daarvan:

```
mv /var/cache/* /mnt/var/cache/
```

7. Verwijder eventueel `/mnt/var/cache.old`:

```
rm -rf /mnt/var/cache.old
```

8. Koppel het subvolume af van het tijdelijke aankoppelpunt:

```
umount /mnt
```

9. Voeg een regel toe aan `/etc/fstab` voor het nieuwe `/var/cache` subvolume. Gebruik een bestaand subvolume als een sjabloon om te kopiëren. Ga na dat de UUID niet is veranderd (dit is de UUID van het root-bestandssysteem) en wijzig de naam van het subvolume en zijn aankoppelpunt consistent met `/var/cache`.

10. Koppel het nieuwe subvolume aan zoals gespecificeerd in `/etc/fstab`:

```
mount /var/cache
```

2.2.3 Gnome-sleutelbos integreert niet meer met GPG

De geïntegreerde GPG-agent van Gnome-sleutelbos is verwijderd. Daarom kan Gnome-sleutelbos niet meer gebruikt worden om GPG-sleutels te beheren. U kunt nog steeds GPG-sleutels beheren op de opdrachtregel met het hulpmiddel **`gpg`**.

2.2.4 Het Synaptics X-stuurprogramma kan de ervaring met het touchpad onder GNOME verminderen

In openSUSE Leap 42.1 was het Synaptics X-stuurprogramma (pakket `xf86-input-synaptics`) standaard geïnstalleerd, maar had een lagere prioriteit dan het libinput-stuurprogramma (`xf86-input-libinput`).

Met openSUSE Leap 42.3:

- Het Synaptics X-stuurprogramma is niet langer standaard geïnstalleerd.
- Als het Synaptics X-stuurprogramma is geïnstalleerd zal het de voorkeur hebben voor elk touchpadapparaat.
- Het Synaptics X-stuurprogramma wordt niet langer ondersteund door Gnome. Dit betekent dat wanneer het stuurprogramma is geïnstalleerd, Synaptics-touchpads alleen geconfigureerd kunnen worden tot zover als een basis muis kan worden.

Tenzij u een Synaptics-touchpad gebruikt en u een grote hoeveelheid aanpassingen voor het Synaptics-stuurprogramma heeft, verwijder het pakket van uw systeem:

```
sudo zypper rm xf86-input-synaptics
```

2.2.5 AArch64: Paginagrootte op schijf is gewijzigd van openSUSE Leap 42.1 naar openSUSE Leap 42.3

In openSUSE Leap 42.1 was de standaard paginagrootte op AArch64 platforms 64 kB. Met openSUSE Leap 42.3 is de paginagrootte gewijzigd naar 4 kB. Dit maakt oude Swap- en Btrfs-bestandssystemen onbruikbaar.

Als u op dit moment openSUSE Leap 42.1 op AArch64 gebruikt, overweeg dan een nieuwe installatie van openSUSE Leap 42.3 in plaats van opwaardering.

2.2.6 Systemen met CCISS-controllers kunnen falen om op te starten na opwaarderen

Het stuurprogramma voor Compaq/HP Smart Array (CCISS)-controllers (`cciss.ko`) ondersteunt bepaalde controllers niet meer. Dit kan ertoe leiden dat de root-schijf niet wordt gedetecteerd door de openSUSE Leap 42.3 kernel.

Op betrokken systemen kan het CCISS-stuurprogramma geconfigureerd worden om terug te keren naar het eerdere gedrag en de controllers weer detecteren. Om dat te doen voegt u de kernelparameter `cciss.cciss_allow_hpsa=0` toe.

3 Algemeen

Deze sectie geeft een lijst met algemene problemen met openSUSE Leap 42.3 die niet in een andere categorie zijn onder te brengen.

3.1 Verouderde pakketten

De volgende pakketten worden nog steeds geleverd als onderdeel van de distributie maar zijn verouderd. De pakketten bestaan om te helpen bij migratie, maar hun gebruik wordt ontraden en ze zullen niet worden bijgewerkt. De pakketten zullen worden verwijderd in de volgende versie van de distributie.

- `xdm`: niet onderhouden, gebruik in plaats daarvan `lightdm`.
- `mysql-community-server`: zou niet meer onderhouden kunnen worden en reparaties voor beveiliging ontvangen. We adviseren te migreren naar `mariadb`.
- `ruby2.2-*`: alleen voor ontwikkeling. Gebruik in plaats daarvan Ruby 2.1 of 2.4.
- `ruby2.3-*`: alleen voor ontwikkeling. Gebruik in plaats daarvan Ruby 2.1 of 2.4.
- `uClibc`: niet onderhouden.

Om te controleren of geïnstalleerde pakketten niet langer worden onderhouden: ga na dat `lifecycle-data-openSUSE` is geïnstalleerd, gebruik daarna het commando:

```
zypper lifecycle
```

3.2 KDE software voor beheer van persoonlijke informatie (KDE PIM)

KDE PIM 4.x wordt niet langer ondersteund door KDE, maar is behouden in openSUSE Leap 42.2 samen met KDE PIM 5 om te vermijden dat de workflow van gebruikers wordt verstoord en om gemakkelijker te migreren.

Met openSUSE Leap 42.3 is de stapel KDE PIM 4.x vervallen en is alleen de huidige door KDE ondersteunde stapel PIM 5 meegenomen.

3.3 Geen schermvergrendeling bij gebruik van Gnome Shell maar geen GDM

Wanneer Gnome Shell wordt gebruikt samen met een login-manager anders dan GDM, zoals SDDM of LightDM, zal het scherm niet leeg worden of vergrendelen. Ook is wisselen van gebruiker zonder afmelden niet mogelijk.

Om het scherm van de Gnome Shell te vergrendelen, schakel GDM in als uw login-manager:

1. Ga na dat het pakket `gdm` is geïnstalleerd.
2. Open YaST en van daaruit, open */etc/sysconfig Manager*.
3. Navigeer naar *Desktop* › *Display manager* › *DISPLAYMANAGER*.
4. In het tekstvak, voer in `gdm`. Om op te slaan, klik op *Oké*.
5. Opnieuw opstarten.

3.4 Ondersteuning voor globaal menu in KDE Plasma

Met KDE Plasma 5.9 heeft KDE ondersteuning voor het globale menu zoals bekend uit vroegere uitgaven van KDE bureaublad opnieuw geïntroduceerd.

In openSUSE Leap 42.3 is de menubalkplasmoid van de toepassing ook weer beschikbaar.



Opmerking: Niet-Qt toepassingen kunnen zich onjuist gedragen

Toepassingen die de Qt toolkit niet gebruiken ondersteunen mogelijk niet het globale menu of gedragen zich niet juist.

3.5 Afspelen van MP3-bestanden

Vanaf openSUSE Leap 42.3 worden de codecs om MP3-bestanden af te spelen meegeleverd als onderdeel van de standaard opslagruimte.

Om deze decoder in op gstreamer gebaseerde toepassingen en frameworks, zoals Rhythmbox of Totem, te gebruiken, installeer het pakket `gstreamer-plugins-ugly`.

3.6 Geen ondersteuning voor Type-1 lettertypen in LibreOffice

LibreOffice 5.3 ondersteunt niet langer verouderde Type-1 lettertypen (bestandsextensies `.afm` en `.pfb`). De meeste gebruikers zouden hierdoor niet getroffen moeten worden, omdat huidige lettertypen beschikbaar zijn ofwel in het formaat TrueType (`.ttf`)- of OpenType (`.otf`)-formaten.

Als u hierdoor bent getroffen, converteer dan Type-1 lettertypen naar een ondersteund formaat, zoals TrueType en gebruik dan de geconverteerde lettertypen. Conversie is mogelijk met de toepassing FontForge (pakket `fontforge`) welke in openSUSE beschikbaar is. Voor informatie over het maken van scripts voor zulke conversies, zie https://fontforge.github.io/en-US/documentation/scripting/.

4 Meer informatie en terugkoppeling

- Lees de documenten `README` op het medium.
- Bekijk gedetailleerde log met informatie over een specifiek pakket uit zijn RPM:

  ```
  rpm --changelog -qp BESTANDSNAAM.rpm
  ```

  Vervang *`BESTANDSNAAM`* door de naam van de RPM.
- Controleer het bestand `ChangeLog` op het topniveau van het medium voor een chronologische log van alle wijzigingen gemaakt aan de bijgewerkte pakketten.
- Meer informatie in de map `docu` op het medium.
- Voor meer of bijgewerkte documentatie, zie https://doc.opensuse.org/.
- Voor het laatste nieuws van openSUSE over het product, zie https://www.opensuse.org.

Copyright © 2019 SUSE LLC

Bedankt voor het gebruiken van openSUSE.

Het team van openSUSE.