Notas de la versión

openSUSE Leap es un sistema operativo libre basado en Linux para PC, portátil o servidor. Podrá navegar por la web, gestionar sus correos electrónicos y fotos, hacer trabajo de oficina, reproducir vídeos o música, ¡y divertirse un montón!

Colaborador: Ioannes Andreas
Fecha de publicación: 2019-03-14, Versión: 15.1.20190314.51e9af5

Tabla de contenidos

1 Instalación 2

2 Actualización del sistema 5

3 Cambios en el empaquetado 6

4 Seguridad 6

5 Mas información y comentarios 7

Esta es la edición inicial de las «notas de la versión» del futuro openSUSE Leap 15.1.

Si actualiza desde una versión antigua de openSUSE Leap, lea las notas de las versiones anteriores listadas a continuación: https://en.opensuse.org/openSUSE:Release_Notes.

Esta versión pública de prueba es parte del proyecto openSUSE. La información acerca del proyecto está disponible en https://www.opensuse.org.

Informe sobre cualquier fallo encontrado en esta versión previa de openSUSE Leap 15.1 en el Bugzilla de openSUSE. Para más información, vea http://en.opensuse.org/Submitting_Bug_Reports. Si desea realizar una observación sobre cualquier elemento añadido a las notas de la versión, presente un informe de fallos sobre el componente “Release Notes”.

1 Instalación

Esta sección contiene notas relacionadas con la instalación. Para obtener instrucciones de actualización detalladas, consulte la documentación en: https://doc.opensuse.org/documentation/leap/startup/html/book.opensuse.startup/part.basics.html.

1.1 Usando las actualizaciones atómicas con el rol del sistema *Servidor transaccional*

El instalador permite el rol de sistema *Servidor Transaccional*. Este rol del sistema presenta un sistema de actualización que aplica las actualizaciones de forma atómica (como una única operación) y facilita su reversión en caso de ser necesario. Estos recursos están basados en las herramientas de gestión de paquetes de las que otras distribuciones de SUSE y openSUSE dependen. Esto significa que la gran mayoría de los paquetes RPM que trabajan con otros roles de sistema de openSUSE Leap 15.1 también trabajan con el rol de sistema *Servidor Transaccional*.



Nota: Paquetes incompatibles

Algunos paquetes modifican el contenido de `/var` o `/srv` en sus guiones `%post` de RPM. Estos paquetes son incompatibles. Si se encuentra con este tipo de paquete, elabore un informe de error.

Para proporcionar estas características, este sistema de actualización se basa en:

- **Instantáneas de Btrfs.** Antes de iniciar una actualización del sistema, se crea una nueva instantánea de Btrfs del sistema de archivo raíz. A continuación, todos los cambios de la actualización se instalan en dicha instantánea de Btrfs. Para completar la actualización, puede reiniciar el sistema en la nueva instantánea.
  Para revertir la actualización, simplemente arranque desde la instantánea anterior.

- **Un sistema de archivos raíz de solo lectura.** Para evitar problemas y pérdida de datos a causa de las actualizaciones, no se debe escribir en el sistema de archivos raíz de otras formas. Por tanto, el sistema de ficheros raíz se monta solo para lectura durante el funcionamiento normal.
  Para hacer que funcione está configuración, es necesario hacer dos cambios más al sistema de archivos: para poder escribir la configuración del usuario en `/etc`, este directorio se configura automáticamente para usar OverlayFS. `/var` es ahora un subvolumen separado que puede ser escrito por los procesos.

Importante: *Transactional Server* Needs At Least 12 GB of Disk Space

The system role *Transactional Server* needs a disk size of at least 12 GB to accommodate Btrfs snapshots.

Para trabajar con actualizaciones transaccionales, use siempre la orden **`transactional-update`** en vez de YaST y Zypper para toda la gestión del software:

- Actualizar el sistema: **`transactional-update up`**
- Instalar un paquete: **`transactional-update pkg in`** *`NOMBRE_DE_PAQUETE`*
- Borrar un paquete: **`transactional-update pkg rm`** *`NOMBRE_DE_PAQUETE`*
- Para revertir la última instantánea, que es el último conjunto de cambios del sistema de archivos raíz, asegúrese de que el sistema arranca en la penúltima instantánea y ejecute: **`transactional-update rollback`**
  De modo opcional, añada un identificador de instantánea al final de la orden para volver a un identificador específico.

When using this system role, by default, the system will perform a daily update and reboot between 03:30 am and 05:00 am. Both of these actions are systemd-based and if necessary can be disabled using `systemctl`:

```
systemctl disable --now transactional-update.timer rebootmgr.service
```

Para obtener más información sobre las actualizaciones transaccionales, vea las publicaciones del blog de openSUSE Kubic https://kubic.opensuse.org/blog/2018-04-04-transactionalupdates/ y https://kubic.opensuse.org/blog/2018-04-20-transactionalupdates2/.

1.2 Instalación mínima del sistema

La instalación mínima del sistema carece de ciertas funcionalidades que a menudo se dan por sentadas:

- No contiene una interfaz software para el cortafuegos. Puede instalar adicionalmente el paquete `firewalld`.
- No contiene YaST. Puede instalar adicionalmente el patrón `patterns-yast-yast2_basis`.

1.3 Installing on Hard Disks With Less Than 12 GB of Capacity

The installer will only propose a partitioning scheme if the available hard disk size is larger than 12 GB. If you want to set up, for example, very small virtual machines images, use the guided partitioner to tune partitioning parameters manually.

1.4 UEFI —Interfaz de Firmware Extensible Unificada

Antes de instalar openSUSE en un sistema que se inicia utilizando UEFI (Interfaz de Firmware Extensible Unificada), se recomienda encarecidamente verificar si hay actualizaciones del «firmware» del fabricante y, de existir, instalar dichas actualizaciones. Un sistema con Windows 8 o posterior preinstalado es un gran indicador de que su sistema se inicia utilizando UEFI.

Antecedentes: Algunos «firmware» UEFI tienen fallos que causan problemas si se escribe demasiada información en el área de almacenamiento UEFI. Nadie sabe realmente cuánto es «demasiado».

openSUSE minimiza el riesgo al no escribir más del mínimo necesario para iniciar el sistema. Lo mínimo significa indicar al «firmware» UEFI la ubicación del cargador de arranque de openSUSE. El kernel Linux original tiene características que utilizan el área de almacenamiento UEFI para grabar información de inicio e información de fallos (`pstore`), las cuales han sido deshabilitadas. Aún así, se recomienda instalar cualquier actualización de «firmware» recomendada por el fabricante.

1.5 Particiones de tipo UEFI, GPT y MS-DOS

Junto con la especificación EFI/UEFI, ha llegado un nuevo estilo de particionamiento: GPT (GUID Partition Table). Este nuevo esquema usa identificadores globalmente únicos (valores de 128-bit mostrados como 32 dígitos hexadecimales) para identificar dispositivos y tipos de particiones.

Además, la especificación UEFI también permite particiones tradicionales MBR (MS-DOS). Los cargadores de arranque de Linux (ELILO o GRUB2) tratan de generar automáticamente un GUID para esas particiones tradicionales y escribirlos al «firmware». Tal GUID puede cambiar frecuentemente, causando una escritura en el «firmware». Una escritura consta de dos operaciones distintas: quitar la entrada antigua y crear una nueva que reemplaza a la primera.

Los «firmware» modernos incorporan un recolector de basura que recoge las entradas eliminadas y libera la memoria reservada para las entradas anteriores. Cuando un «firmware» defectuoso no recoge y libera esas entradas surge un problema. Ésto puede traducirse en que el sistema no arranque.

Para solucionar este problema, convierta la partición MBR en GPT.

2 Actualización del sistema

Esta sección lista las notas relacionadas con la actualización del sistema. Para obtener instrucciones de actualización detalladas, consulte la documentación en https://doc.opensuse.org/documentation/leap/startup/html/book.opensuse.startup/cha.update.osuse.html.

Además, revise *Sección 3, “Cambios en el empaquetado”*.

3 Cambios en el empaquetado

3.1 Paquetes obsoletos

Los paquetes obsoletos aún se incluyen como parte de la distribución, pero su eliminación está planificada para la próxima versión de openSUSE Leap. Dichos paquetes existen para ayudar con la migración, pero su uso está desaconsejado y puede que no reciban actualizaciones.

Para comprobar si hay paquetes instalados que ya no reciben mantenimiento: asegúrese de que `lifecycle-data-openSUSE` está instalado y a continuación ejecute la orden:

```
zypper lifecycle
```

3.2 Paquetes eliminados

Los paquetes eliminados ya no se incluyen como parte de la distribución.

- `git-annex`: Se ha eliminado porque el paquete ya no recibe mantenimiento.
- `iksemel`: Se ha eliminado porque el paquete ya no recibe mantenimiento.
- `mozaddon-bugmenot`: Se ha eliminado porque el complemento ya no es compatible con las versiones recientes de Firefox.
- `python-dns-lexicon`: Did not build anymore

4 Seguridad

En esta sección se enumeran los cambios en las funciones de seguridad de openSUSE Leap 15.1.

4.1 Usuarios y grupos asociados con la utilidad de copias de seguridad AMANDA

AMANDA (*Advanced Maryland Automatic Network Disk Archiver*) es una solución para copias de seguridad que permite configurar un servidor de respaldo principal para hacer copias de seguridad de múltiples host de la red a unidades/cambiadores de cinta, discos o medios ópticos. Esta herramienta se distribuye en openSUSE en el paquete `amanda`.

La ejecución de binarios en este paquete está restringida al grupo `amanda`. Sin embargo, algunos de esos binarios usan el atributo `setuid` para obtener privilegios de `root`. Como la implementación de algunos de estos binarios es problemática, el usuario `amanda` y los miembros del grupo `amanda` son en efecto usuarios cuyos privilegios son equivalentes a los de `root`.

Por tanto, considere cuidadosamente a quién permite acceder tanto a la cuenta de usuario como al grupo.

5 Mas información y comentarios

- Encuentre más información en los documentos `README` del medio.
- Ver información detallada del registro de cambios de un paquete particular respecto a su RPM:

  ```
  rpm --changelog -qp NOMBRE_DEL_ARCHIVO.rpm
  ```

  Sustituya *`NOMBRE_DEL_ARCHIVO`* por el nombre del RPM.
- Consulte el archivo `ChangeLog` en el directorio principal del medio para obtener una lista cronológica de todos los cambios hechos a los paquetes actualizados.
- Encuentre más información en el directorio `docu` del medio.
- Para obtener documentación adicional o actualizada, visite: https://doc.opensuse.org/.
- Para obtener novedades sobre los productos de openSUSE, visite: https://www.opensuse.org.

Copyright © SUSE LLC